

AEXUS(Advanced EXtensible Utility for Sheet form) ver3.0.0

AEXUS Lib(AEXUS Library) ver3.0.0

リリースノート

このリリースノートは、AEXUS/AEXUSLib ver3.0.0 導入についての注意事項などについて記載しています。

AEXUS/AEXUSLib をご利用の際は必ず目を通していただくようお願いいたします。

また、これらの内容はユーザのフィードバックを受けて更新されることがありますので、随時最新情報をご確認ください（最新情報は <http://www.medical-domain.com/> でご確認ください）。

1. 導入について

■動作環境

- ・WOLF3.0 と同一の環境で動作します。

Windows XP Home Edition/Professional (32bit 版のみ)

Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate (32bit、64bit 版対応)

Windows7 Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate (32bit、64bit 版対応)

Windows Server 2003 Standard Edition (32bit 版のみ)

Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32bit 版のみ)

Windows Server 2008 Standard Edition (32bit、64bit 版対応)

Windows Server 2008 R2 Standard Edition (64bit 版対応)

※Windows 2000 には対応しません。

- ・Microsoft .NET Framework 2.0 以上 (インストールされていない場合はネットワーク経由でインストールが可能)
- ・WOLF3.0 がインストールされている必要があります。
無料版 WOLF ver1.0、有料版 WOLF ver2.0、WOLF-V では利用できません。

■注意事項

・有料版 WOLF ver2.0、WOLF-V を使用されている場合は、AEXUS/AEXUSLib ver3.0.0 を適用しないでください。

・AEXUS/AEXUSLib ver3.0.0 では接続する WOLF のデータベースが WOLF3.0 から WOLF2.0 へ変更となりますが、AEXUS/AEXUSLib ver1.2.0 の機能に準拠します。

・WOLF2.0 対応版 AEXUS ver1.X がインストールされた環境で WOLF3.0 と AEXUS ver3.0.0 をお使いになる場合、インストール済みの AEXUS 1.X はアンインストールせずに AEXUS ver3.0.0 のアップデートをお使いください。

・WOLF2.0 対応版 AEXUSLib ver1.X がインストールされた環境で WOLF3.0 と AEXUSLib ver3.0.0 をお使いになる場合、インストール済みの AEXUSLib 1.X はアンインストールせずに AEXUSLib ver3.0.0 のインストーラをお使いください。

AEXUS/AEXUSLib 3.0.0 導入の詳細は後述の「2. インストール方法」を参照ください。

2. インストール方法

■AEXUS ver3.0.0 アップデート

既に AEXUS ver1.X がインストールされている場合は、AEXUS ver3.0.0 のアップデートパッチをダウンロードしてください。

パッチファイルは圧縮されていますので解凍後、「AexusUpdate.EXE」を実行してください。
パッチを実行することで既にインストールされている AEXUS をアップデートします。

※アップデート後は WOLF3.0 のデータベースに接続しますので、WOLF2.0、WOLF-V のデータベースにはアクセスできなくなります。

※AEXUS 体験版のアップデートには対応していません。

■AEXUS ver3.0.0 新規インストール

AEXUS ver1.X とは別の環境で AEXUS ver3.0.0 を利用される場合、まずはお手持ちの AEXUS ver1.X インストーラから AEXUS をインストール後に、AEXUS ver3.0.0 のアップデートをおこなってください。

■AEXUSLib ver3.0.0 インストール

WOLF3.0 環境に AEXUSLib ver3.0.0 を追加します。

AEXUSLib 1.X の利用の有無に関わらず AEXUSLib ver3.0.0 のインストーラを実行してください。

AEXUSLib ver3.0.0 のパッチをダウンロード後ファイル解凍し、「setup.exe」を実行してください。

3. AEXUS/AEXUSLib の操作について(マニュアル)


AEXUS の操作方法については Windows のプログラムメニューに追加される AEXUS/AEXUSLib マニュアルを参照してください。




4. AEXUS ver3.0.0 の使用方法

基本的な機能は AEXUS/AEXUSLib ver1.2.0 に準拠しますが、AEXUS ver3.0.0 インストール後、WOLF3.0 データベースへの接続設定が必要になります。

AEXUS3.0.0 を起動し、接続設定を選択します。



WOLF DB 接続設定画面が表示されます。



■サーバ IP

・WOLF サーバで AEXUS を使用する場合と、WOLF を一台で使用している場合は、デフォルト値「localhost」のまま使用してください。

・WOLF のクライアント端末で AEXUS を使用する場合は、WOLF サーバの IP アドレスを登録してください。

■ユーザ ID

・基本的にデフォルト値「postgres」のまま使用してください。

■パスワード

・WOLF3.0 のインストーラから PostgreSQL をインストールした場合、デフォルトで「postgres」となります。

・他システム等で PostgreSQL を使用している場合、そちらで使用している「postgres」ユーザのパスワードを登録してください。

「OK」ボタンをクリックして登録してください。

AEXUSLib ver3.0.0 では接続設定は必要ありません。